

目录

1. 后台信息.....	1
2. 操作步骤概述.....	2
3. 证书安装.....	2
4. 修改个人信息和密码.....	5
5. 文章操作说明.....	6
6. 文章发布.....	10
7. 文章撤销.....	11
8. 发布功能区分.....	12
9. 首页特殊调用说明.....	13

1. 后台信息

后台地址: <http://202.204.38.82:8080/cms>



前台页面查看地址: <http://202.204.38.82:8080/pub/tw> (此地址为内网地址, 需要登录vpn后访问)



上线后域名: <http://tuanwei.bucm.edu.cn> (网络中心统一设置后才能访问)

2. 操作步骤概述

信息维护: 登录到后台 cms, 进入**内容管理**模块, 在左侧栏目树中选择需要维护的栏目, 进行录入文章和发布操作

文章状态分为新稿、已编、已签、已撤

注: 新稿、已编的文章必须签发后前台网站页面才能看到, 发完新闻后请务必登录前台官网查看 (需等待一两分钟或多次刷新)

常用的文章类型有: 文章类型、链接类型 (一点击文章标题, 直接链接到一个新网站)、文档类型 (一点击文章标题, 直接下载文档)

3. 证书安装

首次登陆 cms 系统, 需要先安装通元证书



文件名  gpowersoft.cer 大小1.89KB

下载到  桌面 剩余60.0GB  浏览...

 打开  下载  取消

Click callout: 点击

常规 **详细信息** 证书路径

 **证书信息**

这个证书的目的如下:

- 确保软件来自软件发布者
- 保护软件在发行后不被更改
- 2.16.840.1.113733.1.7.23.3


* 有关详细信息，请参考证书颁发机构的说明。

颁发给: 北京通元动力软件技术有限责任公司

颁发者: Symantec Class 3 SHA256 Code Signing CA

有效期从 2015/2/11 到 2018/4/12

 点击

 安装证书(I)...  颁发者说明(S)

 确定



欢迎使用证书导入向导

该向导可帮助你将证书、证书信任列表和证书吊销列表从磁盘复制到证书存储。

由证书颁发机构颁发的证书是对你身份的确信，它包含用来保护数据或建立安全网络连接的信息。证书存储是保存证书的系统区域。


存储位置

当前用户(C)

本地计算机(L)

默认选择

单击“下一步”继续。



证书存储

证书存储是保存证书的系统区域。

Windows 可以自动选择证书存储，你也可以为证书指定一个位置。

- 根据证书类型，自动选择证书存储(U)
- 将所有的证书都放入下列存储(P)

证书存储:

浏览(R)...



后点击完成

如上图，这样就能完成证书的正确装了。

4. 修改个人信息和密码

用户可以在基本信息里对自己的信息除了用户名外的其他信息进行修改，按保存修改用户的信息，按重置密码，进入修改用户密码对话框，可以修改用户的密码，按保存修改用户密码，按取消则返回。



快速通道	+
团队协作	+
个人信息	-
基本信息	
在线短消息	
个人日志	

用户名:	admin
昵称:	系统管理员
电子信箱:	admin@etodaysoft.com
电话:	
手机:	

保存 重置密码

↓ 单击右上角用户名



管理

ng

03@163.com

wangmeiling

用户信息

↓



[用户信息]

用户名:	wangmeiling
昵称:	团委
电子信箱:	wangml1203@163.com
电话:	
手机:	

保存 保存 重置密码


↓



5. 文章操作说明


进入 cms7 后台，点击<顶部主功能切换区>的【内容管理】进入内容管理页面，选择任意栏目，可进行文章的录入、编辑、修改、签发、发布等操作。

如图：




选择栏目

点击左侧站点名称，右键【全部展开】，选择目标栏目，如图：



会出现栏目全部展开的树形图， 如下图：

点击“相关图片”处添加**封面图片**（没有则可以不添加，注意**不要**添加到“相关附件里”，相关附件可添加 Word 文档、Excel 表格等相关文件）



工具栏：可以编辑文字的大小、颜色、字体，插入媒体、图片等，如图



工具栏特色详解：

 **源代码：**可以进行 html 和 css 的调试；

 **插入分页符：**选择分页位置，点击功能按钮，文章发布后会出现下图效果：


8月6日上午，北京化工大学与吉林市人民政府全面合作协议签约仪式在吉林市西关宾馆会议室举办。中国工程院院士、我校校长谭天伟，党委副书记兼副校长任新钢，吉林市市长赵静波、副市长崔振吉等领导出席仪式。北京化工大学人事处、研究生院、科研院、吉林市科技局、吉林市龙潭区政府等单位相关负责人参加本次活动。

[1] [2]


 **显示区块：**可以清晰的浏览文章段落结构；

 **插入/编辑锚点链接：**在本篇文章中有意思一致的词语或段落，可以点击添加，点击一处会跳转到下一处，使用方法如下：

选择<一处>文字，点击【功能按钮】填写锚点名称，如图：



选择<二处>选择【插入/编辑超链接】按钮--选择超链接类型为<页内锚点链接>---选择<锚点名称>和<锚点 ID>



 插入/编辑超链接：可以选择【地址】【页内锚点连接】【电子邮件】类型；

 上传 WMV 视频；

 上传 MP3 视频；

 上传图像;

 上传 FLV 文件;

 上传 Realplayer 视频;

 上传 swf 文件;

 链接相关附件: 选择文本—点击按钮—选择本篇文章的相关附件;

图片本地化 图片本地化: 可以选择, 远程图片是否本地化存储在本系统。;


全角切换半角 可将文章中英文标点符号全部变成中文符号。

6. 文章发布


允许编辑人员编辑并发布文章, 查看并编辑处于新稿、已编、已签、已发、已撤、回收站等多种状态的文章内容。

内容发布方法 1:

编辑完成无误, 可以点击下方【发布 & 保存】按钮进行文章发布。



这时稿件处于已签状态—右键----【内容发布】



内容发布方法 2:

双击锁定栏下面的小蓝锁，直至小蓝锁消失，左侧栏出现笔的标志

注意：发布文章后要确保“锁定”栏下的小锁消失，变为左侧“编辑”栏下的笔，才是已发送状态，并请务必登录团委官网查看是否文章已发布（需等待一两分钟或多次刷新）

7. 文章撤销

已签、已发的文章进行修改需要撤销稿件后编辑。

撤销方法 1:


鼠标右键点击----选择【撤销稿件】



点击 【编辑】 进行修改----点击保存后，进行再次发布。

撤销方法 2:

选择文章



点击上传【操作】----选择【撤销稿件】



8. 发布功能区分

增量发布

发布当前用户选中的栏目中所有的符合发布条件但没有发布的文章。增量发布同时更新当前的所有父栏目的索引页面，包括站点首页。对于已发布的文章，增量发布不重新生成新的页面。在日常的操作中，通过增量发布，不仅可以生成需要的页面，而且可以节省时间，提高发布效率。

完全发布

发布当前用户选中的栏目中所有文档，并根据配置的 FTP 完成页面上传服务器。不论文章是否已经发布过，只要文章状态达到可发布状态，都重新生成所有的页面。

发布索引

是指发布栏目首页模板。

9. 首页特殊调用说明

(1) 为避免图片变形问题，请按照说明提前处理图片大小，然后上传

此处图片取的是【大图切换】栏目下前4篇文章的相关图片，图片大小1920*810像素



(2) 首页青春正能量的图片，取的是这个栏目的栏目图片，上传方法如下：



图片大小为：194*116

(3) 每个二级菜单栏目的文章，必须录入摘要和相关图片，摘要在页面取的是前72个字，图片大小为190*105；右侧我的组织我做主，也是要上传相关图片，图片大小为214*161